

































































































Ausgehende Firewallkonfiguration

- Portweiterleitung / NAT
- Ausgehender Datenverkehr**
- Inter-Zone Datenverkehr
- VPN Datenverkehr
- Systemzugriff
- Firewalldiagramme

Aktuelle Regeln

[Neue Firewallregel hinzufügen](#)

#	Quelle	Ziel	Dienst	Richtlinie	Anmerkung	Aktionen
1	GRÜN	Uplink LTE Uplink T-DSL	TCP/443		allow HTTPS	   
2	GRÜN	Uplink T-DSL	GRE/1723		## PPTP-GRE VPN	    
3	GRÜN	Uplink T-DSL	TCP/1723		## PPTP-TCP VPN	    
4	GRÜN	Uplink LTE	TCP/21		allow FTP	    
5	GRÜN	Uplink LTE	TCP/25		allow SMTP	    
6	GRÜN	Uplink LTE	TCP/110		allow POP	    
7	GRÜN	Uplink LTE	TCP/143		allow IMAP	    
8	GRÜN	Uplink LTE	TCP/995		allow POP3s	    
9	GRÜN	Uplink LTE	TCP/993		allow IMAPs	    
10	GRÜN	Uplink LTE Uplink T-DSL	TCP+UDP/53		allow DNS	    
11	GRÜN	Uplink LTE Uplink T-DSL	ICMP/8 ICMP/30		allow PING	    
12	GRÜN	Uplink LTE Uplink T-DSL	TCP/55511		## Remoteverbindung	    
13	GRÜN	Uplink LTE	TCP/8000		# Elster out	    
14	<ALLE>	Uplink LTE	TCP+UDP/123		# NTP erlaubt	    
15	GRÜN	Uplink LTE	TCP+UDP/3101		# BES Server	    
16	<ALLE>	Uplink T-DSL	TCP/3000		## HBCI-Chipkarte/Diskette	   

Legende Aktiviert (klicken, um zu deaktivieren) Deaktiviert (klicken, um zu aktivieren)  Bearbeiten  Löschen

Systemregeln anzeigen

Ausgehende Firewallinstellungen

Ausgehende Firewall aktivieren

Alle akzeptierten ausgehenden Verbindungen protokollieren

Status: Verbunden: main (0d 13h 20m 34s) , uplink1 (0d 13h 20m 27s) **Uptime:** 13:21:42 up 13:21, 0 users, load average: 0.01, 0.00, 0.00

Endian Firewall Community release 2.4.1 (c) 2004-2009 Endian